



Instrukcja korzystania z modułu Export/Import z poziomu programu Carwert

Zawartość dokumentu:


Dokument zawiera skróconą instrukcję obsługi modułu EXPORT/IMPORT w programie Carwert. Pierwsza część tego dokumentu dotyczy konfiguracji ustawień modułu Import/Export, druga część zawiera opis importu szkód, trzecia część dotyczy eksportu szkód.

Konfiguracja modułu Import/Export

Do prawidłowego funkcjonowania modułu Import/Export wymagane jest skonfigurowanie modułu. W tym celu po uruchomieniu programu Carwert należy przejść do modułu NARZĘDZIA ADMINISTRACYJNE a następnie kliknąć na przycisk Opcje Importu/Exportu.



W oknie konfiguratora Importu/Exportu należy wprowadzić odpowiednie ustawienia poprzez zaznaczenie pól kursorem myszki przy poszczególnych opcjach.



Zmiana domyślnej ścieżki dla plików eksportowanych możliwa jest poprzez przycisk PRZEGLĄDAJ

Opis dostępnych opcji:

- Uaktywnij export/import** – zaznaczenie tej opcji spowoduje aktywację okna i możliwość konfiguracji modułu Import/Export
- Lokalizacja eksportowanych/importowanych plików** – lokalizacja, w której zapisywane będą eksportowane pliki. Zmiana lokalizacji możliwa jest za pomocą przycisku PRZEGLĄDAJ.
- Eksportuj całą kalkulację** – zaznaczenie opcji umożliwi export całej szkody do pliku (*.crw) Plik pozwala na przekazywanie szkód pomiędzy różnymi instalacjami programu Carwert.
- Eksportuj pisma** – opcja pozwala na eksportowanie wszystkich raportów drukowanych z poziomu szkody (Carwert) do plików w tekstowych (pliki: *.pdf lub *.rtf)
- Pokaż listę pism do wyboru** – zaznaczenie opcji powoduje, iż przed rozpoczęciem ostatniego etapu eksportu szkody użytkownik ma możliwość zaznaczenia pism, które mają być eksportowane
- Wszystkie pisma** – zaznaczenie tej opcji powoduje, iż w procesie eksportu nie pojawia się lista pism do wyboru, a zawsze eksportowane są wszystkie pisma.

- ❑ **Format pdf/format rtf** – określenie formatu pliku, w jakim mają być zapisywane eksportowane pisma
- ❑ **Numer kalkulacji/numer szkody** – określenie, który z numerów ma być wykorzystywany jako nazwa eksportowanych plików. Dotyczy to plików tekstowych jak również pliku z całą zawartością szkody (plik crw)
- ❑ **Wszystkie pliki zapisz w podkatalogu [Data]_[Nr szkody]** – zaznaczenie opcji spowoduje, iż przy eksporcie szkody pliki zapisywane będą w katalogu, którego nazwa będzie zawierała datę exportu jak również numer szkody. Oczywiście katalog tworzony będzie w głównej lokalizacji, jaka została wskazana w konfiguracji modułu.

Import szkody

Opis: funkcjonalność umożliwia pobieranie szkód wykonanych na innych komputerach w programie Carwert, do programu Carwert na własnym komputerze. Tak zaimportowana szkoda może być dowolnie modyfikowana od punktu, w którym poprzedni użytkownik zakończył wyliczenia i opracowywanie szkody.


Obok wyliczeń pobierane są również dane identyfikacyjne szkody takie jak: dane pojazdu, dane klienta, dane szkody.

Skrócona instrukcja importu


1. Uruchomić program Carwert i zalogować się do systemu
2. Uruchomić moduł KALKULACJA



3. W oknie kalkulacja kliknąć na przycisk EXPORT/IMPORT



4. Następnie należy wskazać katalog, w którym znajduje się plik z rozszerzeniem *.crw, który to plik zawiera dane szkody, jaka ma być zaimportowana. Nazwa pliku składa się z: xxxxxx.crw gdzie xxxxxx numer szkody.




Po wybraniu pliku należy kliknąć na przycisk OTWÓRZ., co spowoduje uruchomienie importu szkody do programu Carwert.

Należy pamiętać, iż w przypadku szkód importowanych z innych wewnętrznych systemów archiwizacyjnych szkody ewentualnie trzeba najpierw skopiować z serwera na komputer lokalny lub do lokalizacji, którą użytkownik będzie w stanie wskazać w wyżej pokazanym oknie.

Plik z rozszerzeniem *.crw dostępny jest w szkodach, które opracowywane były w programie Carwert.

W przypadku, gdy w bazie programu Carwert istnieje szkoda o parametrach zgodnych z importowaną szkodą pojawi się informacja w formie komunikatu:



Kliknięcie na przycisk TAK spowoduje kontynuowanie importu szkody, kliknięcie na przycisk NIE spowoduje przerwanie importu szkody.

5. Po zakończeniu procesu importu, szkoda jest gotowa do dalszej obróbki w programie Carwert. Należy pamiętać, iż szkoda została zaimportowana ze wszystkimi danymi oraz wyliczeniami, jakie znajdowały się w pliku *.crw.


Eksport szkody

Opis: funkcjonalność pozwala na wyeksportowanie szkody do pliku w formacie *.crw, w którym zawarte są wszystkie dane szkody dotyczące dokonanych w szkodzie wyliczeń oraz parametry identyfikacyjne szkody. Moduł exportu umożliwia także równoczesny export raportów drukowanych w szkodzie do plików tekstowych.


Plik *.crw następnie może być zaimportowany na dowolny komputer, na którym zainstalowany jest program Carwert w celu dalszej modyfikacji szkody. Pliki eksportowane są również w celu dołączenia ich do odpowiedniej szkody w systemach wewnętrznych ubezpieczyciela .

Skrócona Instrukcja exportu


1. W celu dokonania exportu wyliczonej szkody należy z poziomu aktualnie opracowywanej szkody kliknąć na przycisk EXPORT/IMPORT



2. W kolejnym oknie należy zaznaczyć pole Export Carwert i wybór potwierdzić przyciskiem OK.




3. Pojawi się okno, w którym użytkownik określa, jakie raporty mają być eksportowane do plików tekstowych. Należy pamiętać, iż przy eksporcie domyślnie zaznaczone są wszystkie pisma. W przypadku, gdy raport nie powinien być eksportowany przy określonym raporcie należy zlikwidować znacznik poprzez kliknięcie kursorem myszki. W ten sam sposób dokonuje się zaznaczenia pisma. Pisma, przy których figuruje znacznik zostaną wyeksportowane do plików tekstowych (format *.pdf).



UWAGA: dostępny zestaw pism (raportów) wewnętrznych jest zależny od firmy użytkownika i wprowadzonego do programu identyfikatora.

Kliknięcie na przycisk EKSPORTUJ spowoduje przejście do następnego etapu procesu exportu szkody. W przypadku wyboru przycisku ANULUJ proces exportu szkody zostanie przerwany.


4. Kolejne okno umożliwi zmianę lokalizacji katalogu, do którego eksportowane będą pliki. W oknie zaznaczona jest lokalizacja domyślna, jaka została wprowadzona w Narzędziach Administracyjnych. Zmiany można dokonać poprzez kliknięcie na przycisk PRZEGLĄDAJ.




Należy także pamiętać, iż w wybranym katalogu program automatycznie stworzy w trakcie generacji plików katalog, którego nazwa składa się z daty eksportu oraz numeru szkody. W tym katalogu zostaną umieszczone pliki z dokumentami tekstowymi oraz plik zawierający elektroniczną wersję opracowanej w Carwerce szkody.

Kliknięcie na przycisk OK spowoduje uruchomienie eksportu szkody, kliknięcie na ANULUJ spowoduje przerwanie eksportu szkody

5. W trakcie eksportowania szkody pojawi się okno ze wskaźnikiem postępu procesu. Zniknięcie okna jest równoznaczne z zakończeniem procesu eksportu szkody. Wszystkie pliki zostały umieszczone w odpowiednim katalogu. Pliki są gotowe do przeniesienia do innej lokalizacji lub do przestania pocztą.



6. Zawartość katalogu z wyeksportowaną szkodą



Opis plików:

PL2005080800234.crw – plik xml zawierający elektroniczną wersję szkody. Plik można zaimportować do innego programu Carwert i zmodyfikować wyliczenia: np. dodatkowe oględziny itp.

Pliki *.pdf – raporty programu Carwert zapisane w formie tekstowej. Zestaw tych plików uzależniony jest od dokumentów, jakie użytkownik wybrał do eksportu patrz pkt 3. Eksport danych